

## نشرة تفعيل برنامج محاسب بازار على الشبكة

### (نسخة خاصة بالشبكات)

بعد تنزيل البرنامج على كل الأجهزة المراد العمل عليها ضمن الشبكة ، يجب القيام بالخطوات التالية :

- 1- انزال برنامج تعريف الدنكل من الـ CD الأساسية لمحاسب بازار على كل الأجهزة المراد تشغيل البرنامج عليها .
  - برنامج تعريف الدنكل موجود ضمن الـ CD في الموقع \UTILITY\SPI DRIVER 7.6.0
- 2- وضع الدنكل الخاص بنسخة الشبكات على الجهاز الرئيسي (يفضل أقوى المواصفات).
- 3- أخذ بيانات الـ IP للجهاز الرئيسي عن طريق الذهاب إلى سطح المكتب وطلب خصائص مواضع شبكة الاتصال ثم طلب خصائص الشبكة الفعالة عليها الأجهزة فيظهر الشكل التالي :




وعندها نضغط على سطر (TCP/IP) مرتين متتاليتين فتظهر لنا النافذة التالية :



فنأخذ منها عنوان الـ IP للجهاز الرئيسي ونحفظه .

4- ثم نذهب لكل جهاز من أجهزة الشبكة المراد تفعيل البرنامج عليه و نفتح البرنامج و ندخل الى الثوابت ثم نثابت البرنامج ثم صفحة المجلدات و نضع عنوان الـ IP الذي حفظناه من الجهاز الرئيسي ضمن حقل (عنوان خاص للشبكة) كما في الشكل التالي :



ونقوم بحفظ المعلومات و الخروج من البرنامج نهائياً و عند الدخول مرة أخرى للبرنامج يكون البرنامج فعالاً بشكل كامل . أو يمكن إنشاء ملف نصي IP.TXT موجود ضمن مجلد البرنامج ويحوي سطر واحد هو عنوان الـ ip الخاص بالسيرفر (في مثالنا 192.168.1.15) .

مع تحيات فريق عمل بازار سوفت..